

Ознакомительная версия

СПРУТ-ОКП Документация

Exported on 05/20/2026

Table of Contents

1	Головной офис СПРУТ-Технологии	4
2	Установка ознакомительной версии СПРУТ-ОКП.....	5
2.1	Активация лицензий	12
2.2	Ошибки при установке	16
3	Запуск ознакомительной версии	18
3.1	Ошибки при запуске.....	19

© 2004-2026 ООО "СПРУТ-Технология"

**Все права защищены.
Никакую часть этой документации нельзя воспроизводить, фотокопировать,
хранить в системе
просмотра или распространять в любом виде без предварительного
письменного разрешения
авторов**

**Отказ от
обязательств**

Авторы отказываются от каких-либо обязательств и гарантий относительно содержания или использования настоящего руководства и, в частности, отказываются давать в какой-либо форме гарантии на систему по ее коммерческих преимуществ или пригодности для определенных целей. Далее авторы оставляют за собой право в любое время перерабатывать настоящее руководство и вносить изменения в его содержание, не уведомляя об этом отдельные лица или организации. Далее авторы оставляют за собой право в любое время изменять программные продукты данной серии частично или целиком не уведомляя об этом отдельные лица или организации.

Техническая поддержка

Техническая поддержка программного продукта осуществляется дилером или одним из представительств компании СПРУТ-Технология.

С вопросами или пожеланиями, возникающими в процессе эксплуатации можно обращаться по следующим контактам:

1 Головной офис СПРУТ-Технологии

Тел: 8-800-302-9690, (495) 369-00-67 (коммерческая служба) (495) 369-00-68 (техподдержка)

E-mail:

Коммерческая служба info@sprut.ru¹

Служба технической поддержки: sprutokp@sprut.ru²

Время работы: Пн- Пт с 9:00 до 18:00

Адрес: 423816, Россия, г. Набережные челны, проспект Вахитова, дом 54 г, пом 1005

Партнерский офис в Москве

Тел: 8-800-775-8422, (495) 181-00-13(see page 3)

E-mail: info@csprut.ru³

Время работы: Пн- Пт с 9:00 до 18:00

Адрес: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 3, стр. 5

1 <mailto:info@sprut.ru>

2 <mailto:sprutokp@sprut.ru>

3 <mailto:info@csprut.ru>

2 Установка ознакомительной версии СПРУТ-ОКП

Программный комплекс СПРУТ-ОКП (ознакомительная версия) предназначен для работы на операционных системах Windows 10 и выше

В качестве СУБД используется MS SQL LocalDB 2022 и выше. При новой установке MS SQL LocalDB 2022 уже встроен в установщик ознакомительной версии СПРУТ-ОКП.



Ознакомительная версия СПРУТ-ОКП устанавливается на компьютере с допустимой операционной системой.


Для установки необходимо чтобы **текущий** пользователь должен обладать правами Администратора на данном компьютере (запускать Правой кнопкой мыши "Запуск от имени Администратора")

Нельзя устанавливать от имени другого пользователя имеющие права Администратора, а запускать другим пользователем.

Для установки СПРУТ-ОКП используется дистрибутив SprutOKP_x.X.XXX.XXXX_trial.exe.


Если MS SQL LocalDB не установлен, то при запуске установки СПРУТ-ОКП будет предложено выполнить установку







Нажмите кнопку "Закреть"

Далее будет устанавливаться Microsoft SQL Server LocalDB







После установки СУБД, начнется установка СПРУТ-ОКП Ознакомительная версия.



При начале установки СПРУТ-ОКП Ознакомительная версия, необходимо прочитать лицензионное соглашение и принять его.





Если соглашение не принимается, то дальнейшая установка отменяется. При согласии с лицензионным соглашением, проверяется установлена ли СУБД MS LocalDB. При дальнейшей установке будет предложен выбор необходимых компонент, для работы ознакомительной версии СПРУТ-ОКП.




Продолжаем установку нажатием на кнопку *Далее*.


Указываем путь для установки ознакомительной версии, серверная часть сохраняется там же в подпапке OKPServer



Начинается установка



После установки модулей появляется вопрос по заполнению БД для тестирования.




При нажатии «Да» база данных заполнится тестовыми примерами. В противном случае будет создана структура БД без тестовых данных.

После этого происходит инициализация модулей и БД.

Примечание:

Если до этой установки на этом компьютере уже устанавливалась ознакомительная версия, то выйдет сообщение, о создании копии старой БД




После завершения установки, необходимо закрыть окно с протоколом установки.

После установки необходимо пройти активацию лицензии.

2.1 Активация лицензий

После установки ознакомительной версии должно выйти окно помощника активации. Необходимо ввести информацию о пользователе



Регистрация

Информация о пользователе

Компания: *

Имя: *

Email: *

Должность:

Телефон:


Адрес:

* обязательные поля

Sprut Technology никогда не передаст ваши данные третьим лицам


Далее

После ввода данных, может выйти сообщение




Далее может выйти окно с кодом запроса (смотри ниже)..


Или с окно с выбором пользователя.




В этом случае необходимо выбрать пункт



Далее появиться окно и необходимо выбрать пункт "Активация по коду"



И сразу же выйдет окно с вводом Кода активации




Необходимо позвонить по бесплатному (по РФ) номеру 8-800-302-96-90 или 8 (495)369-00-68 сообщить "Код запроса" указанный в окне, и после получения Кода активации, его необходимо ввести в соответствующее поле, и нажать на кнопку Активировать.


Рекомендуется после Активации перезагрузить компьютер.

2.2 Ошибки при установке

Ошибка 1: Если при установке ознакомительной версии выйдет сообщение



или




Причина: Это сообщение связано с тем что на данном компьютере ранее уже устанавливалась ознакомительная версия, и была некорректно удалена или удалена только ознакомительная версия а экземпляр LocalDB остался

Действия по устранению:



1. Выгрузить из "трея" сервер СПРУТ-ОКП




2. В командной строке Windows (cmd) выполнить следующие команды


```
sqllocaldb p sprut_okp
sqllocaldb d sprut_okp
```
3. Из каталога C:\ProgramData\SPRUT Technology\SprutOKP7\database\SPRUT_OKP\ удалить файлы базы данных. Если есть необходимость сохранить предыдущую БД, то эти файлы надо сохранить в другом каталоге или переименовать

3 Запуск ознакомительной версии

После активации лицензий можно запускать "ОКП Монитор" (ярлык находится на рабочем столе) и приступать к изучению системы. После запуска монитора, если на компьютере запущен Брандмауэр, то выйдет сообщение с предложением предоставить доступ.




Для нормально работы системы необходимо разрешить доступ. После разрешения доступа появиться окно активации работы пользователя в системе.



необходимо выбрать пользователя **admin** из группы Администраторы (*пароль : (пусто)*). Пароль вводить не требуется.

Войти


После нажатия кнопки **Войти** появится окно монитора с доступными модулями.



Функционал работы системы, описан в Руководстве пользователя СПРУТ-ОКП по каждому модулю.

3.1 Ошибки при запуске

Ошибка 1: При запуске появляется сообщение



Проблема: Не запущено приложение сервера СПРУТ-ОКП

Причины:


1. Установка СПРУТ-ОКП осуществлялась одним пользователем, а запускается другим пользователем.
2. Не было дано разрешение на работу СПРУТ-ОКП при включённом Брандмауэре.

Решение:

1. Работать тем пользователем под которым было установлено СПРУТ-ОКП
2. Прописать разрешения в Брандмауэре на работу программы Сервер СПРУТ-ОКП (вместо \sprutokrb\ должна быть соответствующая версия СПРУТ-ОКП)

Имя	Группа	Профи...	Всл...	Действие	Чест...	Программа	Локальный...	Удаленный адрес	Протокол	Локальный порт	Удаленны...	Разрешение: паль...
OKPServerApp	Общие	Да	Разрешить	Нет		C:\programdata\sprut technology\sprutokrb\client\okpsrvs\okpsrvs.exe	Любой	Любой	TCP	Любой	Любой	Любой
OKPServerApp	Общие	Да	Разрешить	Нет		C:\programdata\sprut technology\sprutokrb\client\okpsrvs\okpsrvs.exe	Любой	Любой	UDP	Любой	Любой	Любой


Ошибка 2: После запуска Монитора СПРУТ-ОКП появляется окно с недоступными лицензиями.




Проблема: Не активировались лицензии

Решение:


1. Необходимо выйти из Монитора СПРУТ-ОКП




2. Выгрузить из "трея" сервер СПРУТ-ОКП



3. Перейти в каталог C:\ProgramData\Sprut Technology\SprutOKP\Trial\Server\ServerLock3
4. Запустить утилиту STNetLock_V3.exe от имени Администратора (правой кнопкой мыши)
5. Появится окно



и может выйти окно



надо выставить

- Частные сети, например, домашняя или рабочая сеть
- Общественные сети, например в аэропортах и кафе (не рекомендуется, так как такие сети зачастую защищены недостаточно или не защищены вовсе)

- И нажать на кнопку "Разрешить доступ"
- После этого можно запускать ОКП Монитор
- И обязательно перезагрузить компьютер